

Протокол по проведению парикмахерской процедуры

# КЕРАПЛАСТИКА ВОЛОС

PLASTIC HAIR *Blonde*


ВАМ ТАКЖЕ ПОНАДОБЯТСЯ:  
КОМПЛЕКС ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДИСУЛЬФИДНЫХ СВЯЗЕЙ S+S,  
ШГО И ЗАВЕРШАЮЩАЯ МАСКА MUST HAVE.  
КАПЛИ-НЕЙТРАЛИЗАТОР KERATIN AID – ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ.



1. Промойте волосы ШГО Must Have 2-3 раза. Оставьте пену шампуня на волосах на 3-5 минут.
2. Промойте волосы обильно водой. Затем высушите феном на 100%, не используя расчёску.
3. Приготовьте смесь. Разведите шаг №1 S+S и кератиновый состав Plastic Hair *Blonde* в пропорции 1:10 (для сильно повреждённых волос с нулевой эластичностью) или 1:20 (для повреждённых волос с низкой эластичностью). Затем либо сразу приступайте к нанесению смеси на волосы, либо для нейтрализации запаха и дыма во время проведения процедуры добавьте в полученную смесь капли-нейтрализатор Keratin Aid в соотношении 1:10 к кератиновому составу (не к общей смеси). Тщательно перемешайте смесь до однородного состояния и дайте ей постоять в миске в течение 10 минут.
4. Нанесите полученную смесь на волосы (толщина пряди при нанесении зависит от густоты волос, в среднем – 2-3 см). Начинайте нанесение с затылочной зоны, отступая 1,5-2 см от кожи головы.
5. Прочешите волосы расчёской с мелкими зубьями, убирая излишки состава. Для глубокого проникновения состава следует выдержать его на волосах 20 минут после обработки последней пряди.
6. По истечении времени выдержки высушите волосы на 100%, используя расчёску и фен (сушите поочередно тёплым и холодным воздухом). Затем разделите волосы на 4 зоны. Начиная с затылочной зоны, приступите к выпрямлению утюгом. Вытягивайте волосы тонкими прядками, сначала по 5-8 раз каждую в прикорневой зоне, затем – по 4-10 раз в прикорневой зоне и по длине, далее – по 3-7 раз в прикорневой зоне, по длине и на кончиках. Количество проводов утюжком выбирайте в зависимости от степени завитка, а температуру утюжка – исходя из степени повреждения волос. Чем более кудрявые волосы у клиента, тем больше проводов утюжком потребуются.

## Температура утюжка:

- ≤ 180 °C – тонкие, ослабленные волосы;
- ≤ 210 °C – нормальные, окрашенные волосы;



7. Дайте волосам остыть после выпрямления 15 минут или остудите их холодным воздухом фена. Затем промойте их тёплой водой без использования шампуня, нанесите шаг №2 S+S, оставьте на волосах на 10 минут. Промойте волосы обильным количеством воды и нанесите маску Must Have. Держите маску на волосах 10 минут, потом смойте водой.
8. Высушите волосы феном и сделайте укладку.

**Меры предосторожности:** состав не должен попадать на кожу головы и на слизистые. При попадании в глаза необходимо немедленно промыть водой. Работать с составом рекомендуется в перчатках. Хранить вдали от детей. Во время процедуры рекомендовано проветривать помещение и использовать профессиональную вытяжку «Эковент» ([vk.com/ecovent\\_prof](https://vk.com/ecovent_prof)).

Пройти онлайн-обучение по работе с продуктами Jkeratin можно в Международной школе красоты J Academy: <https://vk.com/j.academy>



[jkeratin.ru](https://jkeratin.ru)



[jkeratinru](https://vk.com/jkeratinru)

ВИДЕОИНСТРУКЦИИ

